Installer le module GeoNature Export

- Se connecter à geonat
- Installer le module :
 - Se placer dans son le dossier de téléchargements : cd ~/dwl/
 - Télécharger le module : wget
 https://github.com/PnX-SI/gn_module_export/archive/develop.zip -0
 gn module export develop e3bec2b 2019-09-30.zip
 - Créer l'arboresence de dossiers qui sotckeront le module : mkdir -p
 ~/www/modules/geonature
 - Dézipper le module : unzip gn_module_export_develop_e3bec2b_2019-09-30.zip
 - Déplacer et renommer le dossier du module : mv gn_module_export-develop/
 ../www/modules/geonature/export_v2019-09-30_develop_e3bec2b
 - Se placer dans le dossier des modules de GeoNature cd ~/www/modules/geonature/
 - Créer un lien symbolique : ln -s export_v2019-09-30_develop_e3bec2b export
- Vérifier que la gestion des emails est configuré dans GeoNature : présence de la section [MAIL_CONFIG] dans le fichier config/geonature_config.toml
- Activer le module dans GeoNature :
 - Aller dans le dossier backend de GeoNature : cd ~/www/geonature/backend
 - Activer l'env virtuel : source venv/bin/activate
 - Intégrer le module à GeoNature : geonature install_gn_module /home/geonat/www/modules/geonature/export/ export
 - Soit geonature install_gn_module <chemin-abosule-vers-dossier-du-module> <nom-du-module-dans-url>
 - Pour voir les erreurs liées au module : tail -f
 ~/www/geonature/var/log/gn errors.log

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-module-export?rev=1581685562

Last update: 2020/02/14 13:06

