

# Installer, configurer et gérer le sous-domaine "manager"

**Notes** : ce domaine hébergera l'outil Portainer permettant d'administrer les containers Docker.

## Installer le domaine

- Créer un fichier de configuration : `vi /etc/nginx/sites-available/manager.conf`
  - Y placer le contenu suivant :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name manager.<domaine-sinp>;

    location / {
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $realip_remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
        $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:9000/;# ATTENTION : bien
        mettre un slash final ! Sinon => erreur 404
    }
}
```

- Créer un lien depuis les sites actifs : `cd /etc/nginx/sites-enabled/ ; ln -s ../sites-available/manager.conf manager.conf`
  - Tester la config et relancer Nginx si OK : `nginx -t && nginx -s reload`
  - Tester l'URL [http://manager.<domaine-sinp>/](http://manager.<domaine-sinp>) qui doit afficher une erreur 502 car nous n'avons pas encore lancé le container Docker.
- Sur le serveur dans le dossier `docker` de l'utilisateur `admin` :
  - créer un nouveau réseau Docker spécifique à notre utilisation de type `bridge` nommé `nginx-proxy` (voir fichier `.env`) : `docker network create nginx-proxy`
  - se placer dans le dossier `manager.<domaine-sinp>` : `cd ~/docker/manager.<domaine-sinp>`
  - exécuter la commande : `docker-compose up`
  - vérifier que tout fonctionne à l'adresse : <http://manager.<domaine-sinp>>
    - indiquer le mot de passe pour l'utilisateur `admin` de Portainer afin de créer le compte d'administrateur
  - arrêter le container : CTRL+C
  - relancer le container en tant que service : `docker compose up -d`
    - si besoin de l'arrêter utiliser : `docker-compose down`

## Activer le SSL sur le domaine

- Installer un certificat SSL via Certbot (Letsencrypt) : `certbot --nginx -d manager.<domaine-sinp>`
  - Répondre : 2
  - Tester ensuite la redirection auto de HTTP vers HTTPS : <http://manager.<domaine-sinp>/>  
→ doit redirigé vers HTTPS automatiquement
- Tester la configuration SSL : <https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=manager.<domaine-sinp>>
- Tester l'URL <https://manager.<domaine-sinp>/>
- La config finale :

```
server {
    listen 443 ssl; # managed by Certbot
    listen [::]:443 ssl; # managed by Certbot

    server_name manager.<domaine-sinp>;

    location / {
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $realip_remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:9000/;# ATTENTION : bien mettre un
slash final ! Sinon => erreur 404
    }

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/manager.<domaine-
sinp>/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/manager.<domaine-
sinp>/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by
Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name manager.<domaine-sinp>;

    if ($host = manager.<domaine-sinp>) {
        return 301 https://$host$request_uri;
    } # managed by Certbot
    return 404; # managed by Certbot
}
```

}

## Configurer Portainer

- Se connecter à Portainer et se rendre dans le menu principal "*Endpoints*"
1. Pour l'instance *web-srv* :
    - Renommer simplement le endpoint local en *web-paca-sinp*
  2. Pour l'instance *db-srv* :
    - Au préalable activer l'API Docker de l'instance *db-srv* (voir section correspondante)
    - Cliquer sur le bouton *Add endpoint*
      - Sélectionner "Docker - Directly connect to the Docker API"
      - *Name* : db-<region>-sinp
      - *Endpoint URL* : 10.0.1.20:2376
      - *TLS* : false (à voir si on l'active ?)
      - Valider le formulaire

From:  
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/docker-portainer?rev=1582034793>

Last update: **2020/02/18 14:06**

