Installer et configurer Nginx

- **Ressources** :
  - Total Nginx monitoring, with application performance and a bit more, using Telegraf/InfluxDB/Grafana.

Installation

- Installer *Nginx* et *Certbot* : `sudo apt install nginx python3-certbot-nginx python3-certbot-dns-ovh '' * Activer le redémarrage automatique du service : ''systemctl enable nginx.service`
- Activer le démarrage automatique du service Systemd lançant deux fois par jour `certbot renew` avec : `systemctl enable certbot.timer`
  - Vérifier le status et démarrer le service si nécessaire : `systemctl status certbot.timer`

Status de Nginx

Installer le point d'entrée permettant d'accéder au status de Nginx :

- Vérifier que Nginx est compilé avec le support du module Status : `nginx -V 2>&1 | grep -o with-http_stub_status_module`
- Créer une nouvelle conf `vi /etc/nginx/conf.d/status.conf` avec le contenu :

```
server {
    listen 9090;

    location /nginx_status {
        stub_status on;

        access_log off;
        allow 127.0.0.1;
        # Autoriser le réseau Docker :
        allow 172.18.5.0/24;
        deny all;
    }
}
```

- Prendre en compte la modification : `nginx -t && nginx -s reload`
- Vérifier que cela fonctionne : `curl 127.0.0.1:9090/nginx_status`

Maintenir les logs web sur 1 an

Configure les logs avec maintient sur 1 an (obligation légale) :

- Éditer le fichier de config logrotate de Nginx : `vi /etc/logrotate.d/nginx`
  - y remplacer :
    - `rotate 14` par `rotate 400`
  - y ajouter les 3 lignes suivantes :

```
    dateext
    dateyesterday
    dateformat .%Y-%m-%d
```

- Éditer le fichier *crontab* pour lancer les scripts présents dans crond.daily à minuit : `vi /etc/crontab`
  - la ligne pour *cron.daily* doit débuter par `0 0` (par défaut, c'est `25 6`)

Modification du format des logs

Modifier les logs d'accès (ajout d'infos) pour Telegraf et GoAccess :

- Éditer la conf de Nginx `vi /etc/nginx/nginx.conf` et remplacer dans la section `http {…}` contenant :

```
      access_log /var/log/nginx/access.log;
```

  - Par le contenu suivant :

```
# Enabling request time
log_format enhanced-fmt '$remote_addr $host $remote_user
[$time_local] '
    '"$request" $status $body_bytes_sent '
    '"$http_referer" "$http_user_agent" '
    'rt="$request_time" uct="$upstream_connect_time"
uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time" '
    'gzr="$gzip_ratio" ';

access_log /var/log/nginx/access.log enhanced-fmt;
```

ATTENTION : vérifier la présence du nom de domaine de l'hôte virtuel (`$host`) dans les logs d'accès.

Configuration de la compression

Activer la compression Gzip du contenu renvoyé par Nginx pour tous les types Mime (JS, CSS…) :

- Ressources :
  - server-configs-nginx : compression.conf
  - Nginx Admin Guide : Compression and Decompression
  - Nginx : Module ngx_http_gzip_module
- Éditer la conf de Nginx `vi /etc/nginx/nginx.conf` et remplacer la section Gzip (qui ne contient que `gzip on;`) par :

```
#+---------------------------------------------------------------------+#
# Gzip Settings

gzip on;
gzip_comp_level 5;
gzip_min_length 256;
gzip_proxied any;
gzip_vary on;
gzip_types
    application/atom+xml
    application/geo+json
    application/javascript
    application/x-javascript
    application/json
    application/ld+json
    application/manifest+json
    application/rdf+xml
    application/rss+xml
    application/vnd.ms-fontobject
    application/wasm
    application/x-web-app-manifest+json
    application/xhtml+xml
    application/xml
    font/eot
    font/otf
    font/ttf
    image/bmp
    image/svg+xml
    text/cache-manifest
    text/calendar
    text/css
    text/javascript
    text/markdown
    text/plain
    text/xml
    text/vcard
    text/vnd.rim.location.xloc
    text/vtt
    text/x-component
    text/x-cross-domain-policy;
```

Configuration de la taille maximum des fichiers téléverssables

- Il est nécessaire d'ajouter la ligne suivante soit au niveau du fichier de configuration globale (`vi /etc/nginx/nginx.conf`) soit dans la section `server` du fichier de configuration d'un domaine :

```
    client_max_body_size 12M;
```

- Indiquer la taille maximum des fichiers téléverssables en Méga Octets. Dans l'exemple ci-dessus, 12Mo.

Ajouter le support de GeoIp

- Vérifier le support de GeoIp par Ngninx : `nginx -V 2>&1 | grep -o with-http_geoip_module`
- GeoIP n'est plus maintenu ⇒ geoip2 dont le module et le support dans Nginx nécessite la compilation du module mais depuis Debian 11 un module GeoIP2 existe dans le paquet pour la version Debian 11 Bullseye.
- Debian 11+ : installer le module avec : `apt install libnginx-mod-http-geoip2`

Ajouter le support des fichiers d'authentification HTTP

- Installer le paquet suivant : `apt install apache2-utils`
- Pour créer une fichier *.htpasswd* : `htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd <user-name-1>`
- Ensuite, pour ajouter des utilisateurs (sans l'option `-c`) : `htpasswd /etc/nginx/.htpasswd <user-name-2>`
- Pour limiter l'accès, utiliser ensuite les directions suivantes dans une section `server` ou `location` :

```
satisfy any;
allow <ip-v4-instance>;
deny  all;
auth_basic "Zone restreinte";
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
```

Installer les scripts d'activation/désactivation des sites Nginx

- Nous utiliserons les scripts mis à disposition par ce dépôt : perusio/nginx_ensite
- Suivre l'installation automatique indiquée :
    - Se connecter en tant qu'admin : `ssh admin@web-paca-sinp`
    - Créer le dossier de téléchargement si nécessaire : '' mkdir ~/dwl ''
    - Se placer dans le dossier de téléchargement : `cd ~/dwl`
    - Cloner le dépôt : `git clone https://github.com/perusio/nginx_ensite.git`
    - Aller dans le dossier cloné : `cd nginx_ensite`
    - Lancer l'installation automatique : `sudo make install`
- Vérifier le fonctionnement des 2 nouvelles commandes : `nginx_dissite` et `nginx_ensite`
    - Penser à recharger Nginx : `sudo service nginx reload`

Activer les prisons Fail2ban pour Nginx

- Penser à décommenter les prisons liés à Nginx présentes dans le fichier : '' vi /etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf ''
    - Relancer *Fail2ban* : `systemctl restart fail2ban.service`

Éviter l'erreur "bind() to 172.18.5.1:9090 failed (99: Cannot assign requested address)"



Au redémarrage de la machine, il arrive que Docker ne soit pas complètement lancé. Cela provoque l'erreur : `bind() to 172.18.5.1:9090 failed (99: Cannot assign requested address)` et cela empêche Nginx de démarrer. Il faut donc le lancer manuellement : `systemctl start nginx`. L'erreur était due au fichier */etc/nginx/conf.d/status.conf* qui contenait une ligne '' listen 172.18.5.1:9090; `. Cette ligne n'est finalement pas utile car il suffit d'écouter sur le port 9090 avec la commande '' listen 9090; '' les paramètres ''allow <…> ;` suffisent à limiter l'accès. Le port est bien accessible sur 127.0.0.1 comme sur 172.18.5.1 (pour un accès dans un container Docker).

- Pour éviter ce problème, nous avons modifier le fichier */etc/nginx/conf.d/status.conf* comme indiqué précédement. Deplus, nous avons modifié le script Systemd de Nginx : */lib/systemd/system/nginx.service*
- Afin d'éviter que les modifications effectuées dans le fichier */lib/systemd/system/nginx.service* soient écrasées à chaque mise à jour de Nginx, vous devez ajouter un fichier qui surchargera les valeurs par défaut.
    - **Source** : Using systemd to control the Docker daemon
- Pour créer automatiquement l'arborescence de dossier et le fichier nécessaire, utiliser la commande suivante : '' systemctl edit nginx ''
    - Les modifications devraient être présente dans le fichier suivant : '' vi /etc/systemd/system/nginx.service.d/override.conf ''
    - Ajouter dans le nouveau fichier vide ceci :

```
[Unit]
Description=The nginx HTTP and reverse proxy server (overrided)
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target network-online.target docker.service
Wants=network-online.target
```

        - **Notes** :
            - l'indication `network-online.target` permet à Nginx d'attendre que le réseau soit démarré.
            - l'indication `docker.service` dans `After=…` indique à Nginx que le service Docker doit être démarré.
    - Sortez de l'édition du fichier en sauvegardant
- Lancer la prise en compte des modifications qui vérifiera une éventuelle erreur : '' systemctl daemon-reload ''

- Relancer le service Docker : '' systemctl restart nginx ''
- Vérifier la présence du texte *(overrided)* dans la description du service : '' systemctl status nginx ''
- Redémarrer la machine, attendre son redémarrage, s'y reconnecter et s'assurer que Nginx est bien démarré : '' systemctl status nginx ''

Certbot

Création d'un certificat SSL avec Certbot

D'une manière générale la démarche à suivre pour créer un certificat SSL chez Letsencrypt à l'aide de Certbot :

- Installer un certificat SSL via Certbot (Letsencrypt) : `certbot --nginx -d <domaine-principal> -d <alias-du-domaine-principal>`
  - Ex. pour PACA : `certbot --nginx -d expert.silene.eu -d geonature.silene.eu`
- Lors de la première utilisation de certbot sur un serveur, il est nécessaire d'indiquer l'email de l'utilisateur qui sera prévenu en cas de besoin de renouvellement d'un domaine :
  - Email à fournir : adminsys@<domaine-sinp>
  - Pour les 2 questions suivantes, répondre : A → N
  - Lors de la demande de redirection du HTTP vers HTTPS, il est souhaitable de réponde 1 afin de le configurer manuellement comme indiqué ci-dessous. Dans le cas contraire, répondre 2.
    - Si vous avez répondu 2, vous pouvez tester immédiatement la redirection auto de HTTP vers HTTPS : http://<domaine-principal>/ → doit rediriger vers HTTPS automatiquement
- Tester les configurations SSL :
  - https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=<domaine-principal>
  - https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=<alias-du-domaine-principal>
- Exemple de fichier de conf Nginx contenant la redirection HTTP vers HTTPS (en 302 afin d'éviter d'éventuel problème de mise en cache par les navigateurs toujours difficile à résoudre) et le HTTP2 :

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name <domaine-principal>;
    root /chemine/vers/dossier/racine/html;

    # Exemple pour une API Python utilisant Gunicorn
    location ^~ "/api/" {
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
```

```
        # Set timeout like Gunicorn in API
        proxy_read_timeout 300s;
        proxy_connect_timeout 75s;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000/;# ATTENTION : bien mettre un
slash final ! Sinon => 404
    }

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<domaine-
principal>/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<domaine-
principal>/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by
Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    server_name <alias-domaine-principal>;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<domaine-
principal>/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<domaine-
principal>/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by
Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

    return 302 https://<alias-domaine-principal>$request_uri;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name <domaine-principal> <alias-domaine-principal>;
    return 302 https://<domaine-principal>$request_uri;
}
```

Suppression d'un certificat SSL avec Certbot

Si vous souhaitez supprimer une certificat SSL créé par l'intermédiaire de Certbot, utiliser la commande : `sudo certbot delete --cert-name <domaine>.<ext>`

Lutte contre les IP agressives (Robots)

- Repérer les IP qui posent problème dans les logs de Nginx : `tail -f`

`/var/log/nginx/access.log`

- Créer un fichier qui bloquera les IP au niveau global de la config de Nginx : `vi /etc/nginx/conf.d/blockips.conf`
    - Souvent nous avons à faire à un bloc d'IP, il faut alors bloquer le bloc complet avec une syntaxe d'IP du type `xxx.xxx.0.0/15` où l'on garde uniquement les 2 premiers nombre de l'IPv4.
    - Ajouter le contenu suivant :

```
# Bloqué le 2026-09-18 :
deny xxx.xxx.0.0/15;
```

- Nginx va bloquer ces IP en renvoyant une erreur HTTP `403`. Si la prison Fail2ban nginx-errors est active, les IPs seront progressivement bannies automatiquement.

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/nginx?rev=1789726754

Last update: **2026/09/18 10:19**