

# Configurer votre poste local

## Modification du fichier /etc/hosts

Pour modifier votre fichier hosts, vous pouvez suivre [cette documentation indiquant le fonctionnement pour différent système d'exploitation](#).

Ajouter les entrées suivantes au fichier /etc/hosts : vi /etc/hosts

- SINP PACA :

```
51.91.142.103 db-paca-sinp
51.91.137.130 web-paca-sinp
xxx.xxx.xxx.xxx bkp-paca-sinp
```

- SINP AURA :

```
135.125.89.43 db-aura-sinp
135.125.89.138 web-aura-sinp
51.195.232.41 bkp-aura-sinp
```

## Configuration de SSH

### Modification du fichier ~/.ssh/config

Une fois les nouveaux port SSH attribué aux serveurs, modifier votre fichier ~/.ssh/config :

- Éditer/Créer le fichier config avec les droits 600 : touch ~/.ssh/config ; chmod 600 ~/.ssh/config ; vi ~/.ssh/config
- Y ajouter : vi ~/.ssh/config

```
Host *
  ServerAliveInterval 240
Host web-<region>-sinp
  Port <port-ssh-web-srv>
Host db-<region>-sinp
  Port <port-ssh-db-srv>
Host bkp-<region>-sinp
  Port <port-ssh-bkp-srv>
```

## Copier sa clé SSH Public sur les serveurs

- Pour chaque serveur :
  - Copier sa clé SSH Public sur le compte utilisateurs : ssh-copy-id geonat@<instance>-<region>-sinp

Last update:

2021/05/28 10:21 serveurs:installation:config-poste-local https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/config-poste-local?rev=1622197316

---

- Se connecter : ssh geonat@<instance>-<region>-sinp
- Afficher les clés autorisées dans la console pour copier sa clé : cat ~/ .ssh/authorized\_keys
- Passer en root : sudo -i
- Depuis *root*, passer dans l'utilisateur cible. Ex. avec *admin* : su - admin
- Éditer le fichier ~/ .ssh/authorized\_keys et ajouter sa clé : vi ~/ .ssh/authorized\_keys
- Quitter l'utilisateur cible pour revenir en *root* : exit
- Recommencer pour les différents utilisateurs de l'instance :
  - "web-srv" : admin et geonat
  - "db-srv" : admin et geonat.
  - "b kp-srv" : admin, geonat, backups, provider

From:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP



Permanent link:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/config-poste-local?rev=1622197316>

Last update: **2021/05/28 10:21**