Correction globale de Vim

- Corriger globalement (pour tous les utilisateurs) le bug de copier/coller de Vim en éditant le fichier `vi /etc/vim/vimrc.local` et y ajouter :

```
" Fix copy/paste bug
runtime! defaults.vim
let g:skip_defaults_vim = 1
set mouse=

" Avoid storing .swp files in the current directory for geonature-reload@.path.
set directory=/tmp//
```

  - En cas d'intervention sur un serveur tiers, sans accès au dossier `/etc/`, il est possible de mettre ce contenu dans le fichier : `~/.vimrc`
- Vous pouvez aussi ajouter au fichier `vi /etc/vim/vimrc.local` des modifications par défaut de l'affichage dans Vim :

```
" Nombre d'espaces qu'une tabulation prend.
set tabstop=4
" Empêche vim de créer une sauvegarde avant d'écrire sur un fichier.
set nobk
" Active le surlignage syntaxique de vim.
syntax on
" Affiche les numéros de ligne
set nu
" Utiliser des couleurs correctes sur un fond noir.
set background=dark
" Afficher les caractères invisibles => utiliser:
" - :set list (pour activer)
" - :set nolist (pour désactiver)
set listchars=eol:¬,tab:>·,trail:~,extends:>,precedes:<,space:␣
```

- Ajouter le support de la coloration syntaxique des fichiers de configuration de Nginx :
  - Créer un dossier qui contiendra les fichiers de coloration : `mkdir -p ~/.vim/syntax/`
  - Récupérer dans ce dossier la dernière version de la coloration syntaxique pour Nginx : `wget http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=27919 -O ~/.vim/syntax/nginx.vim`
    - Rechercher la dernière version à installer sur cette page : https://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=5999
  - Ajouter dans un fichier `~/.vim/filetype.vim` le contenu permettant d'associer la coloration aux fichiers de Nginx à l'aide de la commande suivante :

```
cat > ~/.vim/filetype.vim <<EOF
au BufRead,BufNewFile
/etc/nginx/*,/etc/nginx/conf.d/*,/usr/local/nginx/conf/* if &ft ==
'' | setfiletype nginx | endif
```

```
EOF
```

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/etc-vim

Last update: **2026/10/08 16:27**