Modifier la locale

- Si la commande `locale` ne retourne pas `LANG=fr_FR.UTF-8` alors il est nécessaire la reconfigurer
- Accéder à l'interface de config : `dpkg-reconfigure locales`
- Sélectionner `fr_FR.UTF-8 UTF-8` et valider
- Sélectionner dans la nouvelle interface *fr_FR.UTF-8* et valider
- Après avoir quitté, redémarrer la session de l'utilisateur *admin* et vérifier le changement avec la commande `locale`
- **Notes :** la variable **LANGUAGE** peut rester vide, cela ne semble pas poser de problème.

ERREUR : -bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (fr_FR.UTF-8)

- Dans le cas ou vous obtenez ce message lors de la connexion en ssh :

```
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (fr_FR.UTF-8)
```

- Ou bien ces lignes lors de la commande `locale` :

```
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
```

- **Solution** :
  - Il est nécessaire de dé-commenter dans le fichier `locale.gen` la ligne `fr_FR.UTF-8 UTF-8` :

    ```
    vi /etc/locale.gen
    ```

  - Effectuer la commande `local-gen` si elle n'as pas encore été appliquée. Elle permet de générer des fichiers de paramètres régionaux à partir du modèle choisis :

    ```
    locale-gen "fr_FR.UTF-8"
    ```

  - Effectuer la reconfiguration des locales :

    ```
    dpkg-reconfigure locales
    ```

    - Choisir :

      ```
      ==> fr_FR.UTF-8 UTF-8 ==> fr_FR.UTF-8
      ```

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/locale?rev=1683617261

Last update: **2023/05/09 07:27**