Installation serveur SFTP et espace d'hébergement des données

Principe : nous allons utiliser un container Docker qui hébergera le serveur SFTP. L'utilisateur *provider* de l'hôte hébergera les dossiers des utilisateurs du serveur SFTP du container. L'utilisateur *provider* pourra être accéder uniquement via une clé SSH préalablement autorisé. Les utilisateurs du serveur SFTP seront accessibles par mot de passe. Les dossiers chrootés des utilisateurs du serveur SFTP devront être accessible par l'utilisateur *provider*.

TODO

- Il serait intéressant de rajouter un utilisateur au SFTP avec des droits en lecture seulement. — *Jean-Pascal MILCENT 2021/12/16 15:07*

Création d'un utilisateur "provider"

- Se connecter au serveur "bkp-srv" en tant qu'*admin* : '' ssh admin@bkp-<region>-sinp ''
- Passer en *root* : '' sudo -i ''
- Créer l'utilisateur "provider" sans mot de passe (connexion par clé SSH) avec son dossier */home/provider* : `useradd provider --create-home --home-dir /home/provider/ --shell /bin/bash`
- Créer le dossier qui contiendra les infos concernant SSH : '' mkdir /home/provider/.ssh ; chmod 700 /home/provider/.ssh ''
- Créer le fichier des clés SSH autorisées à partir de celui de l'utilisateur *admin* : '' cp /home/admin/.ssh/authorized_keys /home/provider/.ssh/authorized_keys ''
- Attribuer la propriété du dossier et de son contenu à l'utilisateur *provider* : '' chown -R provider: /home/provider/.ssh ''
- Créer le dossier qui hébergera les données du serveur SFTP : `mkdir /home/provider/data`

Mise en place du serveur SFTP via Docker

- En local sur votre machine placer vous à la racine de votre dépôt *sinp-<region>-srv* : '' cd ~/workspace/sinp-<region>-srv/ ''
    - À l'aide de *Rsync* uploader les fichiers pour Docker :

```
 rsync -av ./bkp-srv/home/admin/docker/sftp/ admin@bkp-<region>-sinp:/home/admin/docker/sftp/ --dry-run
```

      (si tout est ok, supprimer l'option `--dry-run`)

- Se connecter au serveur "bkp-srv" en tant qu'*admin* : '' ssh admin@bkp-<region>-sinp ''
- Placer vous dans le dossier du docker SFTP : `cd ~/docker/sftp/`
- Générer les clés SSH qui seront utilisées par le serveur SFTP sur l'hôte afin d'éviter que les

utilisateurs recoivent un avertissement MITM après chaque redémarrage du container. Lancer les commandes suivantes en acceptant toutes les valeurs par défaut des différentes questions :
    - `ssh-keygen -t ed25519 -f ssh_host_ed25519_key < /dev/null`
    - `ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ssh_host_rsa_key < /dev/null`
- Créer le fichier `.env` et le remplir : '' cp .env.sample .env ; vi .env ''
- Lancer le docker : '' docker-compose up ''
- Si tout est OK, arrêter le container avec '' CTRL+C '' puis le redémarrer en tant que service : '' docker-compose up -d ''
- Passer en *root* : `sudo -i`
- Aller dans le dossier : '' cd /home/provider/data/ ''
- Créer les dossiers qui hébergeront les données à intégrer :
    - Pour PACA : '' mkdir cbna-cbnmed cen-paca ''
    - Pour AURA : '' mkdir cbna cbnmc flavia lpo ''
- Donner les droits à l'utilisateur *provider* d'y accéder en lecture et écriture : `chown provider: ./*`

Tester la connexion SFTP

- En local sur votre machine, installer un client SFTP : `aptitude install filezilla`
- Configurer votre client SFTP :
    - Protocole : SFTP
    - Hôte : IP du serveur "*bkp-srv*"
    - Port : indiquer la valeur du paramètre HOST_SSH_PORT du fichier `.env` du container Docker SFTP configuré via l'utilisateur *admin*.
    - Type d'authentification : Normale
    - Identifiant : indiquer la valeur du paramètre SFTP_USER_NAME du fichier `.env` du container Docker SFTP configuré via l'utilisateur *admin*.
    - Mot de passe : indiquer la valeur du paramètre SFTP_USER_PWD du fichier `.env` du container Docker SFTP configuré via l'utilisateur *admin*.
    - Enregistrer
- Tenter de vous connecter et d'uploader un fichier dans un des dossiers préalablement créé.
- Normalement, il est impossible d'uploader des fichiers ou de créer de nouveaux dossiers à la racine.

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/bkp-srv/install-sftp?rev=1686165105

Last update: **2023/06/07 19:11**