Configurer votre poste local

Modification du fichier /etc/hosts

Pour modifier votre fichier `hosts`, vous pouvez suivre cette documentation indiquant le fonctionnement pour différent système d'exploitation.

Ajouter les entrées suivantes au fichier */etc/hosts* : '' vi /etc/hosts ''

- SINP PACA :

```
51.91.142.103   db-paca-sinp
51.91.137.130   web-paca-sinp
xxx.xxx.xxx.xxx bkp-paca-sinp
```

- SINP AURA :

```
135.125.89.43   db-aura-sinp
135.125.89.138  web-aura-sinp
51.195.232.41   bkp-aura-sinp
```

Configuration de SSH

Modification du fichier ~/.ssh/config

Une fois les nouveaux port SSH attribué aux serveurs, modifier votre fichier *~/.ssh/config* :

- Éditer/Créer le fichier config avec les droits 600 : '' touch ~/.ssh/config ; chmod 600 ~/.ssh/config ; vi ~/.ssh/config ''
- Y ajouter : '' vi ~/.ssh/config ''

```
Host *
     ServerAliveInterval 240
Host web-<region>-sinp
    Port <port-ssh-web-srv>
Host db-<region>-sinp
    Port <port-ssh-db-srv>
Host bkp-<region>-sinp
    Port <port-ssh-bkp-srv>
```

Copier sa clé SSH Public sur les serveurs

- Pour chaque serveur :
    - Copier sa clé SSH Public sur le compte utilisateurs : `ssh-copy-id`

```
geonat@<instance>-<region>-sinp '' * Se connecter : ''ssh
geonat@<instance>-<region>-sinp '' * Afficher les clés authorisées
dans la console pour copier sa clé : '' cat ~/.ssh/authorized_keys
'' * Passer en root : '' sudo -i '' * Depuis root, passer dans
l'utilisateur cible. Ex. avec admin : '' su - admin
```

- Éditer le fichier *~/.ssh/authorized_keys* et ajouter sa clé : '' vi ~/.ssh/authorized_keys ''
- Quitter l'utilisateur cible pour revenir en *root* : `exit`
- Recommencer pour les différents utilisateurs de l'instance :
  - "web-srv" : `admin` et `geonat`
  - "db-srv" : `admin` et `geonat`.
  - "bkp-srv" : `admin`, `geonat`, `backups`, `provider`

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/config-poste-local?rev=1622197242

Last update: **2021/05/28 10:20**