Configuration de SSH (serveur et poste local)

- Commencer par définir de nouveaux ports SSH pour chaque instance et les stocker dans un outil tel que Keepass par exemple.
- Configuration de SSH sur le serveur :
  - Éditer le fichier */etc/ssh/sshd_config* : `vi /etc/ssh/sshd_config`
  - Refuser la connexion SSH pour le compte *root*, en modifiant la propriété *PermitRootLogin* comme suit : `PermitRootLogin no`
  - Maintenir les connexions SSH pendant 15mn, en décommentant et modifiant les propriétés suivantes :

```
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 3
```

  - Modification du port SSH par défaut pour renforcer la sécurité :
    - Remplacer la valeur 22 de la propriété `Port` par les nouveaux ports sélectionnés
  - Redémarrer le serveur SSH : `systemctl restart sshd`
- Configuration de SSH sur le poste local :
  - Éditer/Créer le fichier *config* avec les droits *600* : `touch ~/.ssh/config ; chmod 600 ~/.ssh/config ; vi ~/.ssh/config`
  - Pour maintenir les connexion SSH, y placer le contenu :

```
Host *
     ServerAliveInterval 240
```

  - Pour faire correspondre les nouveaux port des instances :

```
Host web-<region>-sinp
    Port <port-ssh-web>
Host db-<region>-sinp
    Port <port-ssh-db>
```

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/ssh?rev=1581693052

Last update: **2020/02/14 15:10**