

# Installer GeoNature Atlas App

- **Documentation :** <https://github.com/PnX-SI/GeoNature-atlas/blob/master/docs/installation.rst>
- Récupérer et afficher la dernière version : curl -s <https://api.github.com/repos/PnX-SI/GeoNature-atlas/releases/latest> | grep -oP '"tag\_name": "\K(.\*)\?(?=")'
- Se placer dans le dossier *dwl* de l'utilisateur *geonat* : cd ~/dwl/
- Télécharger l'archive : wget <https://github.com/PnX-SI/GeoNature-atlas/archive/1.4.1.zip> -O *atlas\_v1.4.1.zip*
- Décompresser l'archive dans le dossier *www* de l'utilisateur *geonat* : unzip *atlas\_v1.4.1.zip* -d ~/www/
- Se rendre dans le dossier *www* : cd ~/www/
- Renommer le dossier de l'Atlas (au format GeoNature ⇒ uniformité) : mv *GeoNature-atlas-1.4.1* *atlas\_v1.4.1*
- Créer un lien symbolique : ln -s *atlas\_v1.4.1* *atlas*
- Se rendre dans le dossier de Atlas : cd *atlas*
- Vérifier dans le fichier *install\_env.sh* que tous les paquets Debian nécessaires à l'Atlas ont été installé lors de [l'installation des dépendances de GeoNature](#).
- Créer le fichier *settings.ini* : cp *atlas/configuration/settings.ini.sample* *atlas/configuration/settings.ini*
- Éditer le fichier *settings.ini* et modifier les propriétés : vi *atlas/configuration/settings.ini*

```
drop_apps_db=true
db_host=10.0.1.20
db_name=gnatlas
user_pg=geonatatlas
user_pg_pass=<mot-de-passe-de-geonatatlas>
owner_atlas=geonatadmin
owner_atlas_pass=<mot-de-passe-de-geonatadmin>
geonature_source=true
geonature_version=2
geonature_fdw=true
db_source_host=10.0.1.20
atlas_source_user=geonatadmin
atlas_source_pass=<mot-de-passe-de-geonatadmin>
type_maille="'M5'"# ATTENTION : réaliser l'installation de la BDD
"geonature2db" au préalable
type_territoire="'SINP'"# ATTENTION : réaliser l'installation de la BDD
"geonature2db" au préalable pour ajouter ce type de zone et la valeur
associée (=zone du SINP)
gun_num_workers=5 # Par défaut : 2 * nombre de CPU + 1
gun_host=127.0.0.1 # Bloquer l'accès extérieur au port 5000 de l'API =>
mettre en place un proxy Nginx via un sous-domaine si nécessaire.
gun_timeout=90 # ATTENTION : Ce paramètre n'est pas présent par défaut
dans l'Atlas, modifier le fichier gunicorn_start.sh en conséquence !
```

- Vérifier la présence dans le fichier *gunicorn\_start.sh* du paramètre --timeout=\${gun\_timeout} au lancement de Gunicorn.

- Copier le dossier GeoNature Atlas sur l'instance DB : `rsync -av -e "ssh -p <port-ssh-db>" /home/geonat/www/atlas* geonat@db-<region>-sinp:/home/geonat/www/`
- Vérifier que le fichier de conf de *Supervisor* pour l'Atlas utilise le lien symbolique : `vi /etc/supervisor/conf.d/atlas-service.conf`
- Créer le dossier des logs : `mkdir ~/www/atlas/log`
- Créer le fichier de log de l'installation : `touch ~/www/atlas/log/install_app.log`
- Lancer l'installation : `./install_app.sh 2>&1 | tee install_app.log`
  - Consulter les log envoyés à la fin de l'installation par *Gunicorn* dans `~/www/atlas/log/errors_atlas.log` avec : `tail -f ~/www/atlas/log/errors_atlas.log`
- Avec les droits *root*, modifier le fichier de conf de *Supervisor* pour *GeoNature-Atlas* : `sudo vi /etc/supervisor/conf.d/atlas-service.conf`
  - Le paramètre *command* doit utiliser le lien symbolique : `command = /home/geonat/www/atlas/gunicorn_start.sh`
  - Le paramètre *stdout\_logfile* doit utiliser le lien symbolique : `stdout_logfile = /home/geonat/www/atlas/log/errors_atlas.log`
  - Ajouter le paramètre suivant pour forcer *Supervisor* à utiliser l'utilisateur *geonat* (création des fichiers de log) : `user = geonat`
  - Redémarrer le service : `supervisorctl restart atlas`

From:  
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-atlas-app?rev=1618474106>

Last update: **2021/04/15 08:08**

