

Installer le module GeoNature Export

- Se connecter à *geonat* : ssh geonat@web-<region>-sinp
- Installer le module :
 - Se placer dans son le dossier de téléchargements : cd ~/dwL/
 - Télécharger le module : wget https://github.com/PnX-SI/gn_module_export/archive/develop.zip -O gn_module_export_develop_e3bec2b_2019-09-30.zip
 - Créer l'arborescence de dossiers qui stockeront le module : mkdir -p ~/www/modules/geonature
 - Dézipper le module : unzip gn_module_export_develop_e3bec2b_2019-09-30.zip
 - Déplacer et renommer le dossier du module : mv gn_module_export-develop/ ..~/www/modules/geonature/export_v2019-09-30_develop_e3bec2b
 - Se placer dans le dossier des modules de GeoNature cd ~/www/modules/geonature/
 - Créer un lien symbolique : ln -s export_v2019-09-30_develop_e3bec2b export
- Vérifier que la gestion des emails est configuré dans *GeoNature* : présence de la section [MAIL_CONFIG] dans le fichier config/geonature_config.toml
- Activer le module dans *GeoNature* :
 - Aller dans le dossier *backend* de *GeoNature* : cd ~/www/geonature/backend
 - Activer l'environnement virtuel : source venv/bin/activate
 - Intégrer le module à *GeoNature* : geonature install_gn_module /home/geonat/www/modules/geonature/export/
 - Soit geonature install_gn_module <chemin-abosule-vers-dossier-du-module> <nom-du-module-dans-url>
 - Pour voir les erreurs liées au module : tail -f ~/www/geonature/var/log/gn_errors.log

From:
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP

Permanent link:
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-module-export?rev=1582031940>

Last update: 2020/02/18 13:19

